


TSplus 11.40 Client Generierung und Parameter (1)

Ab der TSplus Version 11.40 wird das Verfahren zur Generierung der TSplus RDP Clients grundlegend geändert um falsche/positive Meldungen bei verschiedenen Antivirenschutz-Programmen zu vermeiden. **Anstelle eines "*.exe"-Programms erstellt der neue Client-Generator eine verschlüsselte Datei mit der Endung "*.connect"**



The screenshot shows the 'Windows Client Generator' application window. It has a title bar with a close button. Below the title bar are several tabs: 'General', 'Display', 'Remote Desktop client', 'Seamless client', 'Local resources', 'Program', 'Security', and 'Load-Balancing'. The 'General' tab is active. It contains several input fields and radio buttons. Under 'Server', there are fields for 'Server address' (62.123.34.89) and 'Port number' (3389). Under 'User', there are fields for 'Logon' (username), 'Password' (masked with dots), and 'Domain name (without extension)'. There are also radio buttons for 'Preferred display mode': 'Remote Desktop client', 'RemoteAPP client' (selected), and 'Seamless client'. At the bottom, there are radio buttons for 'Disable background & animations for better performances' and 'Fast network or Fiber optic'. A 'Client name' field contains 'username-03.connect'. A 'Create Client' button is highlighted with a red rectangle.



TSplus RDP-Client Datei Generierung

Die Generierung der Client Datei erfolgt im ersten Schritt ebenso wie bei allen vorherigen TSplus Versionen über den **TSplus Client Generator**, den Sie im Admin Tool unter den Einstellungen „**SERVER**“ finden (*Bild links*). Nach der Eingabe aller Daten klicken Sie auf „**Create Client**“ um die Client Datei zu erzeugen, welche Sie dann auf dem Desktop finden. Im Gegensatz zu der Erzeugung der RDP Clients bisher, ist diese Datei nicht ausführbar, sondern beinhaltet in verschlüsselter Form lediglich die Parameter des TSplus RDP Clients.




Übertragung der Client Datei

Die erzeugte *.connect Datei übertragen Sie dann direkt auf den Client PC auf dem der RDP Client ausgeführt werden soll. Speichern Sie die Datei am besten direkt auf dem Desktop des Client PC.

TSplus 11.40 Client Generierung und Parameter (2)

Auf der **Client-Seite** muss jeder User dann das signierte Programm mit dem Namen "**Setup-ConnectionClient.exe**" installieren und ausführen. Dieses Programm ist auf diesem Pfad im TSplus-Programmordner (**Server-Seite**) verfügbar: ...**TSplus\Clients\WindowsClient**



Setup-ConnectionClient.exe installieren

Die Installation des Setup-ConnectionClient.exe Programms auf dem Client PC ist die Voraussetzung für die Nutzung der vorher übertragenen *.connect Datei als funktionalen TSplus RDP Client. Das Programm kopieren Sie direkt vom TSplus Server (unter `C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\WindowsClient\`) (*Bild links*) auf den Client PC Desktop oder Sie laden Sie die Datei aus dem Internet unter <https://dl-files.com/Setup-ConnectionClient.exe> oder <https://www.terminalserviceplus.de/files/Setup-ConnectionClient.exe>.



TSplus RDP Client ausführen

Nachdem Sie die den Setup-ConnectionClient.exe einmalig gestartet haben, ist der TSplus RDP Client aktiviert. Ab jetzt müssen Sie nur noch einen Doppelklick auf die *.connect zum Herstellen der RDP Remoteverbindung durchführen. Die ebenfalls auf dem Desktop befindliche Setup-ConnectionClient.exe können Sie abschließend löschen oder an einen anderen Ort speichern.